




„Kubkuino”

Szybki start z programem PC


Łączenie

1. Włącz Bluetooth w urządzeniu.
2. Sparuj komputer z urządzeniem (Nazwa: Kubkuino_IR, PIN: 0000).
3. Wejdź w ustawienia Bluetooth na komputerze i znajdź port COM modułu.
 - Ustawienia → Urządzenia → Więcej opcji Bluetooth → Porty COM
4. Uruchom program Kubkuino.exe.
5. Wpisz numer portu (w tym przypadku: COM6).
 - Upewnij się że kolumna „Nazwa” posiada urządzenie „Kubkuino_IR”
 - Kolumna „Kierunek” powinna być wychodząca
6. Naciśnij przycisk „Połącz”.




Wygląd programu i krótki opis funkcji

Łączenie z urządzeniem




1. Wybór portu
2. Połączenie z urządzeniem

Interfejs programu



1. Zapis wszystkich ustawień na urządzeniu
2. Odczytanie ustawień z pamięci trwałej urządzenia
3. Cofnięcie zmiany temperatury (odczytuje z urządzenia bieżące temperatury graniczne)
4. Bieżąca temperatura (odświeżanie do 5s)
5. Ustawianie temperatur granicznych (zaznaczona wartość jest przesyłana)
6. Wysłanie ustawień do urządzenia
7. Ustawienia urządzenia
8. Przywracanie urządzenia do ustawień początkowych
9. Wyjście z programu

Ustawienia



1. Powrót do poprzedniego okna
2. Ponowne wczytanie ustawień z urządzenia
3. Włączenie / wyłączenie wyświetlacza
4. Włączenie / wyłączenie diody wskazującej temperaturę

5. Przyciemnienie ekranu
6. Włączenie / wyłączenie alarmu
7. Odczytanie nazwy Bluetooth urządzenia
8. Ustawienie nazwy Bluetooth
9. Ustawienie PINu parowania
10. Przywrócenie modułu Bluetooth do ustawień fabrycznych
11. Konsola deweloperska – można używać do testowania komend

FAQ

- Komunikat „zły port” przy łączeniu – zły port COM lub wyłączony Bluetooth w urządzeniu
- „Program przestał działać” - urządzenie się zawiesiło lub znajduje się poza zasięgiem

Wymagania

- .NET Framework 4.0 lub wyższy
- Bluetooth 2.0
- 20MB pamięci RAM

Uwaga! Wygląd programu i jego funkcje mogą się zmieniać!